

Extension MaxiVista – Instructions d'installation

L'extension MaxiVista nécessite la version complète de base de MaxiVista et vous permet d'utiliser jusqu'à 3 PC simultanément comme écrans supplémentaires de votre PC principal.

La résolution d'écran maximale s'élève à 12 800 x 1 200 pixels (avec l'installation d'un total de quatre PC, chaque PC étant muni d'un système bi-écran pouvant supporter une résolution de 3 200 x 1 200 pixels).

N'INSTALLEZ L'EXTENSION QUE LORSQUE VOUS AVEZ INSTALLÉ LA VERSION COMPLÈTE DE MAXIVISTA !

Instructions d'installation :

- Assurez-vous d'avoir bien installé la version complète sur le PC principal.
- Démarrez SetupMaxiVistaExtension.exe sur le **PC principal**.
- Choisissez au cours de l'installation si vous souhaitez installer un ou deux écrans supplémentaires. Ne vous trompez pas, car vous ne pourrez plus le modifier par la suite.
- Une fois l'installation achevée, vous trouverez de nouvelles icônes sur votre Bureau : *MaxiVista Server B* pour le second écran supplémentaire, *MaxiVista Server C* pour le troisième (si vous avez choisi de l'installer) ainsi que l'application centrale *MaxiVista All*
- Démarrez *MaxiVista All*. Il démarrera automatiquement le *programme serveur B*. Ce nouveau programme serveur vous propose maintenant de créer le *programme d'affichage B* correspondant.
- Créez le *programme d'affichage B* et copiez-le sur le deuxième **PC annexe**.
- Si vous avez installé deux écrans supplémentaires, fermez les deux programmes serveur et lancez à nouveau *MaxiVista All*.
- C'est maintenant le *programme serveur C* qui est démarré et qui vous propose de créer le *programme d'affichage C* correspondant.
- Créez le *programme d'affichage C* et copiez-le sur le troisième **PC annexe**.

Si maintenant tous les programmes d'affichage ont été respectivement démarrés sur les PC annexes, vous obtenez trois, voire quatre écrans reliés, les uns à côté des autres.

Conseils :

- Si la disposition/l'ordre des écrans diverge de la véritable disposition des écrans sur votre table, vous pouvez la modifier via les propriétés d'affichage de Windows du PC principal
- La fermeture du *programme serveur A* provoque automatiquement la fermeture des *programmes serveur B et C*.
- Si vous fermez le *programme serveur B*, le *programme serveur C* sera également automatiquement fermé.
- La fonction de duplication de l'écran ne fonctionne qu'avec le *programme serveur A*.

Pour tous les autres conseils d'utilisation normale de MaxiVista, référez-vous à la notice d'utilisation de MaxiVista.